Module Mondial Relay pour Prestashop

Installation, paramétrage et fonctionnement

NAC	JVI	DΙΑ	I D	EI	۸v

ZAC des 4 Vents

5, Avenue Antoine Pinay

59510 Hem

http://www.mondialrelay.fr

TELAY
ICCAI

Service Support

Courriel:

servicesupport@mondialrelay.fr

Commentaires

Version Date de la Version

V3 Septembre 2019 Création du document

Sommaire

Introduction et pré-requis	3
Installation du module	4
Disposition des différents onglets :	5
Configuration du module	5
Onglet « Aide »	5
Onglet « Paramètres du compte »	6
Onglet « Paramètres avancés »	8
Choix du mode d'affichage des Points Relais®	8
Sélection des statuts pour la génération des étiquettes	10
URL de la tâche CRON	10
Paramétrage des zones de chalandise pour y affecter les pays	11
Affectation des zones/pays	12
Onglet « Paramètres des transporteurs »	13
Le résultat en FRONT	18
Utilisation du module	19
Onglet « Générer des étiquettes »	19
Statut permettant la génération d'une étiquette	19
Création d'une étiquette	20
Modification poids, assurance, Point Relais	21
Onglet « Historique des étiquettes »	21
Comment le client peut-il suivre son colis ?	22
F.A.Q	22
Le module ne fonctionne pas correctement (pas d'affichage de la carte des Points Relaidétail des expéditions). Comment faire ?	
Le module est-il responsive	23
CODES ERREURS	23
La liste des codes erreurs :	23

Introduction et pré-requis

Ce document concerne l'installation, le paramétrage et l'utilisation du module Mondial Relay V3.0.0 pour Prestashop.


Cette version du module est compatible avec les versions Prestashop 1.6 à 1.7.

Ce module permet d'utiliser les modes de livraisons Mondial Relay suivants :

- 24R: Livraison en Point Relais® jusqu'à 30 Kg
- **HOM**: Livraison à domicile (International) jusqu'à 30 Kg sans RDV
- DRI: Livraison en Colis Drive® jusqu'à 130 Kg
- LD1: Livraison à domicile jusqu'à 60 Kg à 1 livreur sur RDV
- LDS: Livraison à domicile jusqu'à 130 Kg à 2 livreurs sur RDV

Consultez votre offre Mondial Relay pour plus d'informations sur les spécificités de chaque service.

Dans Prestashop, les modules sont gérés à partir de l'écran d'administration des modules dans le back office et le module Mondial Relay est prêt à être installé.



Accès à l'écran de gestion des modules dans le back office Prestashop

Il sera soit noté « Mettre à jour » s'il s'agit d'une ancienne version ou « configurer » pour démarrer la configuration. *Il ne vous faut pas désinstaller la version présente, mais uniquement faire l'installation par-dessus.

Pour le paramétrage du module vous aurez besoin de vos paramètres fournis par Mondial Relay.

- Pour l'Offre START vos paramètres sont disponibles dans votre profil => Mes paramètres de connexion. Consultez ou créez votre compte ici : http://www.mondialrelay.fr/mon-profil-mondial-relay/
- Pour l'Offre SUR MESURE votre contact commercial MONDIAL RELAY vous transmettra vos paramètres.

*Si toutefois vous ne disposez pas encore de ces informations, notez que vous pouvez procéder à l'installation et au paramétrage du module avec les identifiants de tests ci-dessous. Ensuite, lorsque vous disposerez de vos identifiants de production, vous n'aurez qu'à remplacer les identifiants de tests.

• Enseigne Web Service : **BDTEST13**

Code marque : 11Clé Privée : PrivateK


Installation du module

Pour installer le module il suffit de cliquer sur le bouton « Installer ».



<u>Installation du module</u>

L'installation s'effectue en quelques secondes et vous êtes redirigés vers la page de configuration du module ci-dessous.




Ecran de configuration du module

Vous pouvez également retrouver cet écran en passant par l'onglet « module » du back office Prestashop :




Disposition des différents onglets :



Configuration du module


Onglet « Aide »

Nous vous conseillons de lire les informations avant de procéder à l'installation du module, où vous allez retrouver à cet endroit un récapitulatif sur la configuration du module et vérifier les informations nécessaires au bon fonctionnement de votre module où vous pouvez tester les différents paramètres comme ci-dessus :



Onglet « Paramètres du compte »


C'est dans cet écran que vous devrez renseigner vos codes de paramètres propres à votre compte ou les paramètres de tests le cas échéant.



Paramètres du compte

Pour **l'Offre START** vos paramètres sont disponibles dans votre profil => Mes paramètres de connexion ici : http://www.mondialrelay.fr/mon-profil-mondial-relay/

Pour **l'offre SUR MESURE** le document « paramètres de sécurité » vous est transmis par votre commercial au format PDF et contient les informations suivantes (les informations ci-dessous sont factices et uniquement données à titre d'exemple) :



Paramètres de sécurité

Voici comment doit être renseigné le formulaire en correspondance avec les informations fournies dans les paramètres de sécurité :

- Code Enseigne = [Marque]+[Origine] sur 8 caractères
- Code Marque = [Code Marque]
- Clé Privée = [Clé privée]
- Unité de poids* = Grammes ou Kilos (*vous devez renseigner l'unité de mesure de poids utilisée pour les produits de votre boutique)

Dans l'exemple ci-dessus cela donne :


- Code Enseigne =MQ123456
- Code Marque = 99
- Clé Privée = aBcdEfgH
- Unité de poids* = Kilos (*vous devez renseigner l'unité de mesure de poids utilisée pour les produits de votre boutique)

Pour la suite de ce tutoriel, nous utiliserons les paramètres de sécurité de test.



Paramétrage du module avec les paramètres de test

Cliquez ensuite sur « Enregistrer ». Un message confirme alors que les informations du compte viennent bien d'être mises à jour.



Enfin, cliquez sur le bouton « Vérifier la connexion ». Un message s'affiche et confirme la connexion avec le serveur Mondial Relay.



Connexion valide

Onglet « Paramètres avancés »

Cet onglet permet de :

- Choisir le mode d'affichage lors de la proposition des Points Relais® (normal/Widget).
- Sélectionner les statuts de vos commandes pour la génération de vos étiquettes.
- Récupérer votre URL de la tâche CRON du module.


Notez qu'après chaque modification de paramétrage vous devrez bien cliquer sur le bouton « Enregistrer ».

Choix du mode d'affichage des Points Relais®




Paramètres avancés du module

Mode widget : Le mode widget affiche les Points Relais® sur une carte



Affichage des Points Relais® en mode « Widget ».

Mode normal: Le mode normal affiche les Points Relais® sous forme de liste.



UTILISER CE POINT RELAIS

Affichage des Points Relais® en mode « Normal ».

Sélection des statuts pour la génération des étiquettes



Vous pouvez choisir quel statut de commande sera utiliser pour récupérer vos commandes pour les générer. Également, choisir le statut qui sera appliqué automatiquement à vos commandes lorsque vous les aurez générées. Et aussi le statut qui sera utilisé avec la tache CRON lorsque les colis seront livrés.

URL de la tâche CRON

Certaines actions du module ont besoin de se répéter dans le temps (comme par exemple la mise à jour du suivi des colis avec le statut « LIVRE »). Ces actions nécessitent d'être lancées périodiquement pour effectuer leur travail. Plutôt que de lancer régulièrement et manuellement ce genre d'actions, on peut les automatiser grâce à ce qu'on appelle des tâches « CRON ».

Notez que la gestion / création des tâches CRON s'effectue au niveau de votre hébergeur directement en utilisant votre URL de la tâche CRON disponible dans cet onglet.

Pour créer une tâche CRON il faudra définir 2 paramètres :

- L'url qu'il faut lancer, celle qui va exécuter une action.
- Un intervalle de temps (1 fois toutes les 6 heures maximum).

Concernant l'intervalle de temps d'exécution pour le module Mondial Relay, nous conseillons 1 fois par jour entre 4H et 5H du matin.

Vous pouvez aussi le faire manuellement en utilisant le bouton « Lancer »




Et avoir le dernier appel effectué manuellement ainsi que de supprimer l'historique du dernier appel.



*Avant de passer au paramétrage des transporteurs, nous vous invitons à paramétrer les zones de chalandise de votre activité. Vous retrouverez ensuite ces zones lors du paramétrage du transporteur.

Paramétrage des zones de chalandise pour y affecter les pays


*Pour paramétrer les zones, rendez-vous dans l'onglet « International / Zones géographique / Zones » de l'administration Prestashop.



Paramétrage des zones de chalandise


Pour ce tutoriel, nous créerons les zones suivantes : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Royaume Uni.

Pour cela, Il faut cliquer sur le bouton « Créer une zone » et ajouter la zone en cliquant sur « Enregistrer ». Répétez l'opération pour chaque zone.



Ajout d'une zone de chalandise

Une fois que toutes les zones ont été créées elles doivent apparaître comme dans l'écran ci-dessous.




Nouvelles zones de chalandise

Affectation des zones/pays


Vous devez maintenant rattacher chaque pays de livraison à la zone correspondante créée pour l'activer.

Rendez-vous donc dans l'onglet « International / Zones géographique / Pays » Basculez chaque Pays dans la nouvelle Zone créée correspondante.




Ecran Localisation / Pays

Cliquez sur MODIFIER sur la ligne du pays concerné : (exemple France)




Modifiez la zone et enregistrez : (par défaut le pays est dans la zone Europe, il faut le basculer dans la zone France) puis « Enregistrer »



Paramétrage d'un pays

Une fois l'opération effectuée pour tous les pays concernés, vous obtiendrez le résultat suivant :



Récapitulatif des pays/zones actifs après paramétrage

Onglet « Paramètres des transporteurs »


Cet onglet permet de créer les transporteurs pour les différents modes de livraisons ainsi que de paramétrer les délais, les tranches de poids, les tarifs, etc.... en fonction des pays de destinations.

*Il vous faut retournez dans l'onglet « Paramètres des transporteurs » de l'écran de paramétrage du module Mondial Relay afin que le transporteur soit bien pris en compte pour son fonctionnement.

Créer le transporteur pour la livraison en Point Relais « 24R Livraison dans un point relais »

Vous devez tout d'abord ajouter une nouvelle « méthode de transport ». Pour cela, remplissez le formulaire comme indiqué ci-dessous :


- Nom du transporteur : MONDIAL RELAY en Points Relais
- Délais : C'est le délai que vous proposez à vos clients pour ce mode de livraison.
- Mode de livraison : 24R Livraison dans un point relais
- Assurance : C'est le niveau d'assurance qui sera appliqué par défaut à toutes les expéditions créées. Vous pourrez ensuite modifier ponctuellement ce niveau pour chaque expédition.



Ajout d'une méthode de transport

Enfin, cliquez sur le bouton « Sauvegarder »

La méthode de transport créée apparait dans la liste des transporteurs en dessous :



Vous devez maintenant affiner le paramétrage de la méthode de transport que vous venez de créer. Pour cela cliquez sur le stylo « Voir / Modifier ».

Paramètres généraux

Le nom du transporteur et le délai de livraison ont déjà été renseigné.

Vous pouvez définir une vitesse. Saisissez « 0 » pour le délai le plus long et « 9 » pour le délai le plus court.

Renseignez le logo Mondial Relay dans le champ prévu à cet effet. Vous trouverez le logo en ligne dans notre charte graphique : https://www.mondialrelay.fr/solutionspro/documentation-technique/kit-de-communication/ (Généralement, le logo est déjà dans le transporteur créé)

Le champ url de suivi doit rester vide car le module intègre le lien en front dans l'historique des commandes.



Paramètres généraux

Cliquez sur suivant pour passer à l'écran : « Destinations d'expédition et coûts ».

Destinations d'expédition et coûts



Destinations et coûts

Dans cet écran, vous allez définir votre politique de « frais de ports » en fonction de différents critères (poids expédition, montant panier, frais de ports offerts, taxes applicables, etc.).

Paramétrage en fonction du poids total de la commande (vous pouvez aussi le faire en fonction du prix total de la commande):

Par défaut, une seule tranche de poids est créée. Vous pouvez donc modifier et ajouter les tranches de poids et le montant des frais de port associés que vous souhaitez faire à vos clients pour chaque pays. Vous obtiendrez alors un tableau ressemblant à celui-ci.

Plages Sera appliquée lorsque le poids kg 0.000000 0.500000 1.000000 2.000000 3.000000 kg kg Sera appliquée lorsque le poids < 2.000000 3.000000 5.000000 kg 0.500000 kg 1.000000 kg kg kg € € € € € Africa € € € € € ALLEMAGNE € Asia € € € € € AUTRICHE € € € BELGIQUE 4.550000 5.300000 6.000000 € 6.900000 € 8.100000 € Central America/Antilla € € € € € 8.400000 € 9.0000000 € 6.000000 € 10.500000 € 12.800000 Europe € € € Europe (non-EU) € € € € FRANCE 4.550000 5.300000 € 9.800000 € 6.900000 € 8.100000

€

€

€

€

€

€

Supprimer

5.300000

4.550000

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Supprimer

6.000000

€

€

€

€

€

€

€

Supprimer

6.900000

€

€

€

€

€

Supprimer

8.100000

Paramétrage des frais de port/tranches de poids

Cliquez sur suivant pour procéder au paramétrage de la typologie de vos expéditions.

Taille, Poids et groupes associés

<u>Typologie des expéditions :</u>

Italie

LUXEMBOURG

North America

Oceania

Pays-Bas


PORTUGAL

ROYAUME-UNI

South America

Ajouter une nouvelle tranche

Pour rappel, la dimension d'un colis livrable dans un Point Relais Standard ne doit pas dépasser 150cm de développé (L+l+h) dont la plus grande longueur ne doit pas dépasser 120cm. Remplissez le formulaire ci-dessous qui déterminera dans quels cas le mode de transport sera éligible puis cliquez sur « suivant ».




Typologie des expéditions

Cliquez sur suivant pour passer à l'écran récapitulatif.

Ecran récapitulatif :

Un écran récapitulatif vous permet de contrôler le mode de transport que vous venez de créer avant validation.




Ecran récapitulatif

Validez la création en cliquant sur « Terminer ». Votre mode transporteur pour le mode de livraison en Point Relais est prêt.

*Après validation du transporteur, notez que vous n'êtes plus dans l'environnement de paramétrage du module Mondial Relay. Il vous faut donc retourner dans l'environnement du module (Onglet « <u>Paramètres des transporteurs</u> »). Vous pourrez créer un nouveau transporteur, cette fois-ci, pour la livraison à domicile (à l'international) « HOM livraison à domicile sans RDV » :

Les étapes de création du transporteur pour la livraison à domicile (à l'international) sont identiques. Nous allons donc créer un transporteur pour le mode de livraison « HOM livraison à domicile sans RDV » en suivant les étapes si dessus, comme pour la création du transporteur avec livraison en Points Relais®.

Comme pour le Point relais®, une fois le paramétrage effectué, vous verrez s'afficher l'écran récapitulatif de ce mode de transport avant de valider la création.




Une fois que tous vos modes de transport sont créés, vous pouvez passer à l'étape suivante : « Paramètres avancés du module ».

A présent, vos transporteurs sont créés.

Le résultat en FRONT

Voilà par exemple ce que verra en Front un client sur un site ayant paramétré un transporteur avec un mode de livraison en Point Relais® et un transporteur avec un mode de livraison à domicile (à l'international).



Le FRONT du site.

Utilisation du module

Onglet « Générer des étiquettes »


Statut permettant la génération d'une étiquette

Cet onglet vous permet de récupérer vos commandes avec un statut de commande prédéfini.



Ecran d'importation et de génération Mondial Relay

Vous pourrez créer l'étiquette d'une commande donnée, lorsque son statut correspondra au statut défini.




Ecran d'importation et de génération des étiquettes

Par défaut, le statut attendu est « en cours de préparation » ou celui sélectionné dans les paramètres avancés. Vous pouvez également le modifier directement comme ci-dessus.

A présent, si des commandes répondant à ce statut existent dans votre boutique, elles doivent apparaître dans cet écran.

Création d'une étiquette

La commande est désormais disponible dans cet écran, vous pouvez générer une étiquette ou plusieurs en même temps (Action Groupée)



Ecran d'importation et de génération des étiquettes

Pour générer l'étiquette, cochez la commande à expédier

• Vous pouvez modifier ou ajouter le poids (le module additionne le poids renseigné dans les fiches articles – s'il n'est pas renseigné dans les fiches articles, le poids total sera de 0


et pourra être ajouté à ce moment). Attention, techniquement, le poids ne peut pas être inférieur à 15 grammes.

- Vérifiez et modifiez, si nécessaire, le niveau d'assurance à appliquer à l'expédition.
- Modifier ou changer de point relais® de livraison

et cliquez sur le bouton « générer ».

Modification poids, assurance, Point Relais

*Pour modifier le poids, l'assurance ou le Point Relais® cliquez sur le bouton au bout de la ligne :



Modification avant génération

Vous arriverez sur la page pour effectuer les modifications puis « Enregistrer » comme ci-dessous :




Modification avant génération

Lorsque vous avez cliqué sur « générer », la ligne disparait et l'étiquette est créée.

Onglet « Historique des étiquettes »

Vous allez retrouver vos étiquettes dans cet onglet.


Le PDF de l'étiquette 10*15 est disponible dans plusieurs formats de papiers A4, A5 ou 10*15, vous pouvez imprimer une étiquette ou plusieurs en même temps (Action Groupée)



Edition des étiquettes

Comment le client peut-il suivre son colis?

Votre client peut suivre ses commandes à partir de l'historique des commandes, en cliquant sur le lien « suivre mon colis sur le site de Mondial Relay ».



Suivi des commandes pour votre client

F.A.Q

Le module ne fonctionne pas correctement (pas d'affichage de la carte des Points Relais, accès au détail des expéditions). Comment faire ?

Si vous utilisez un thème différent de celui d'origine, il se peut qu'il soit en conflit avec le module. Une solution consiste à activer l'option « déplacer le code JavaScript à la fin » pour résoudre ces problèmes. Cette option se trouve dans l'onglet « Paramètres avancés/Performances » du Back Office de Prestashop.

Le module est-il responsive

Le module n'est pas optimisé pour les versions mobiles mais il s'adapte en responsive.

CODES ERREURS

La liste des codes erreurs :

CODES / RETOUR LIBELLE

- O Opération effectuée avec succès
- 1 Enseigne invalide
- 2 Numéro d'enseigne vide ou inexistant
- 3 Numéro de compte enseigne invalide
- 5 Numéro de dossier enseigne invalide
- 7 Numéro de client enseigne invalide
- 8 Mot de passe ou hachage invalide
- 9 Ville non reconnu ou non unique
- 10 Type de collecte invalide
- 11 Numéro de Relais de Collecte invalide
- 12 Pays de Relais de collecte invalide
- 13 Type de livraison invalide
- 14 Numéro de Relais de livraison invalide
- 15 Pays de Relais de livraison invalide
- 20 Poids du colis invalide Code retour Libellé
- 21 Taille (Longueur + Hauteur) du colis invalide
- 22 Taille du Colis invalide
- 24 Numéro d'expédition ou de suivi invalide
- 26 Temps de montage invalide
- 27 Mode de collecte ou de livraison invalide
- 28 Mode de collecte invalide
- 29 Mode de livraison invalide
- 30 Adresse (L1) invalide
- 31 Adresse (L2) invalide
- 33 Adresse (L3) invalide
- 34 Adresse (L4) invalide
- 35 Ville invalide
- 36 Code postal invalide
- 37 Pays invalide
- 38 Numéro de téléphone invalide
- 39 Adresse e-mail invalide
- 40 Paramètres manguants
- 42 Montant CRT invalide
- 43 Devise CRT invalide
- 44 Valeur du colis invalide
- 45 Devise de la valeur du colis invalide
- 46 Plage de numéro d'expédition épuisée Code retour Libellé

- 47 Nombre de colis invalide
- 48 Multi-Colis Relais Interdit
- 49 Action invalide
- 60 Champ texte libre invalide (Ce code erreur n'est pas invalidant)
- 61 Top avisage invalide
- 62 Instruction de livraison invalide
- 63 Assurance invalide
- 64 Temps de montage invalide
- 65 Top rendez-vous invalide
- 66 Top reprise invalide
- 67 Latitude invalide
- 68 Longitude invalide
- 69 Code Enseigne invalide
- 70 Numéro de Point Relais invalide
- 71 Nature de point de vente non valide
- 72 Code retour Libellé
- 74 Langue invalide
- 78 Pays de Collecte invalide
- 79 Pays de Livraison invalide
- 80 Code tracing: Colis enregistré
- 81 Code tracing: Colis en traitement chez Mondial Relay
- 82 Code tracing : Colis livré 83 Code tracing : Anomalie
- 92 Le solde du compte prépayé est insuffisant OU Le code pays du destinataire et le code pays du Point Relais doivent être identiques.
- 93 Aucun élément retourné par le plan de tri. Si vous effectuez une collecte ou une livraison en Point Relais, vérifiez que les Point Relais sont bien disponibles. Si vous effectuez une livraison à domicile, il est probable que le code postal que vous avez indiqué n'existe pas.
- 94 Colis Inexistant
- 95 Compte Enseigne non activé
- 96 Type d'enseigne incorrect en Base Code retour Libellé
- 97 Clé de sécurité invalide (voir dans la première ligne, il est généralement noté l'erreur qui peut être le poids, le champs téléphone, adresse, code postal, ville, etc.... du client)
- 98 Erreur générique (Paramètres invalides) Cette erreur masque une autre erreur de la liste et ne peut se produire que dans le cas où le compte utilisé est en mode « Production »
- 99 Erreur générique du service Cette erreur peut être due à un problème technique du service. Veuillez notifier cette erreur à Mondial Relay en précisant la date et l'heure de la requête ainsi que les paramètres envoyés afin d'effectuer une vérification.